

Configura la autenticación de tu correo electrónico

Manual de configuración

Configura la autenticación de tu correo electrónico

En ocasiones, al enviar un email el programa de correo muestra el **error “554 - Relay acces denied”**. Este error suele deberse a que no se ha activado la autenticación en la configuración de la cuenta de correo.

Para solucionar este problema, sólo has de:

En Microsoft Outlook 2000

- Accede al menú “Herramientas -> Cuentas” y selecciona “Propiedades de la cuenta”
- En la pestaña “Servidores”, marca la casilla “Mi servidor requiere autenticación”
- En el apartado “Configuración”, activa la casilla “Usar misma configuración que el servidor de correo entrante”

En Microsoft Outlook 2003

- Accede al menú “Herramientas -> Cuentas”
- Pulsa en “Cuentas de correo electrónico”
- Marca “Ver o cambiar cuentas de correo electrónico existentes” y pulsa “Siguiente”
- En la lista de buzones que aparece, selecciona el deseado y haz clic en “Cambiar”
- En la nueva ventana pulsa sobre “Más configuraciones”
- Accede a la pestaña “Servidor de salida” y marca “Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación”
- Por último, deja marcada la opción por defecto “Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada”

En Microsoft Outlook 2007

- Accede al menú “Herramientas -> Cuentas”
- Pulsa en “Configuración de la cuenta”

- En la lista de buzones que aparece, selecciona el deseado y haz clic en “Cambiar”
- En la nueva ventana pulsa sobre “Más configuraciones”
- Accede a la pestaña “Servidor de salida” y marca “Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación”
- Por último, deja marcada la opción por defecto “Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada”

En Microsoft Outlook 2010

- Accede al menú “Archivo -> Información”
- Pulsa en “Configuración de la cuenta”
- En la lista de buzones que aparece, selecciona el deseado y haz clic en “Cambiar”
- En la nueva ventana pulsa sobre “Más configuraciones”
- Accede a la pestaña “Servidor de salida” y marca “Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación”
- Por último, deja marcada la opción por defecto “Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada”

En Mozilla Thunderbird

- Accede al menú “Herramientas -> Configuración de las cuentas”
- Haz clic sobre “Servidor de salida (SMTP)” para ver las opciones de envío
- Selecciona el servidor SMTP y pulsa “Editar”
- Marca “Utilizar nombre y contraseña” e inserta el nombre de usuario (login) y la contraseña correspondientes de la cuenta

En Mail de Mac

- Accede al Finder “Cuentas -> Preferencias”
- En la lista de buzones que aparece, selecciona el deseado
- Haz clic sobre el desplegable “Servidor de correo saliente (SMTP)”
- Pulsa sobre “Editar lista de servidores SMTP”
- Selecciona el servidor de tu cuenta, pulsa “Avanzado”
- Marca “Autenticación -> Contraseña”
- Introduce en usuario (login) y contraseña de tu buzón