


# Correo POP/IMAP en Windows Live Mail 14.0

Manual de Configuración

**arsys**

## Paso 1

Una vez dentro del gestor de correo, haz clic en **Cuentas - Correo electrónico**:



## Paso 2

A continuación, completa los datos que se solicitan.

Windows Live Mail

### Agrega tus cuentas de correo electrónico

Si tienes una cuenta de Windows Live ID, inicia sesión ahora. Si no, podrás crear una más adelante.  
[Iniciar sesión en Windows Live](#)

Dirección de correo electrónico:

[Obtener una dirección de correo electrónico de Windows Live](#)

Contraseña:

Recordar esta contraseña

Nombre para mostrar en mensajes enviados:

Definir manualmente la configuración del servidor

- **Dirección de correo electrónico:** Debes indicar la cuenta de correo que vas a configurar.
- **Contraseña:** Clave de la cuenta de correo electrónico.
- **Nombre para mostrar:** Nombre que quieras que aparezca al realizar el envío de mensajes.

Marca la opción **Definir manualmente la configuración del servidor** y pulsa en **Siguiente**.

## Paso 3

En esta nueva pantalla, el sistema te pedirá los siguientes datos:

Windows Live Mail

### Definir la configuración del servidor

Si no conoces la configuración de tu servidor de correo electrónico, ponte en contacto con tu ISP o administrador de red.

Información del servidor de la bandeja de entrada

Tipo de servidor:  
POP

Dirección del servidor: mail.pruebahibrido2.com Puerto: 110

Requiere una conexión segura (SSL)

Método de autenticación:  
Texto no cifrado

Nombre de usuario de inicio de sesión:  
zeh717c

Información del servidor de la bandeja de salida

Dirección del servidor: smtp.pruebahibrido2.com Puerto: 25

Requiere una conexión segura (SSL)

Requiere autenticación

Cancelar Atrás Siguiente

- **Información del servidor de la bandeja de entrada**
  - **Tipo de Servidor:** Elige entre POP3 o IMAP, según la configuración que desees.
  - **Dirección del servidor:** mail.tudominio.ext
  - **Método de autenticación:** Selecciona Texto no cifrado

- **Nombre de usuario de inicio de sesión:** Dirección de la cuenta de correo electrónico que estás configurando.
- **Información del servidor de la bandeja de salida**
  - **Dirección del servidor:** smtp.tudominio.ext
  - Marca la opción **Requiere autenticación**.

donde “tudominio.ext” será el dominio al que pertenezca la cuenta de correo. Ejemplo: mail.indicatudominio.com

Una vez indicados todos los datos, pulsa en Siguiente y la cuenta de correo quedará configurada.

